

INSTRUCȚIUNI PENTRU TESTARE BRMO (incl. MRSA)

În acest pachet veți găsi materialele privind testarea pentru BRMO (Microorganisme Deosebit de Rezistente) și bacteriile MRSA.

Conținutul pachetului

- 5 seturi de colectare, formate dintr-un tampon de recoltare și un tub umplut cu mediu de cultură
- O pungă de siguranță (pungă de plastic cu bandă adezivă în partea superioară)
- Material absorbant (husă albă prevăzută cu 3 buzunare)
- Un plic de returnare a corespondenței medicale cu suport de carton și bandă adezivă
- Broșură informativă „Testare pentru MRSA și alte BRMO”
- 5 etichete cu locația de colectare
- 1 formular (verde) pentru testarea microbiologică

Utilizarea tampoanelor de recoltare

1. Deschideți pachetul și scoateți tubul.
2. Scoateți tamponul de recoltare. **Pentru a preleva proba, țineți tamponul de recoltare în partea superioară și nu sub punctul de rupere colorat.** Scoateți materialul conform schemei de mai jos.

MRSA	Nas	Folosind tamponul de recoltare, mișcați în interiorul <u>ambelor</u> nări cu mișcări circulare ferme.
MRSA	Faringe	Mișcați tamponul de-a lungul peretelui faringelui, la nivelul amigdalelor.
MRSA	Perineu	Mișcați tamponul pe pielea dintre anus și organele genitale.
MRSA / BRMO	Rană	Tamponați rana cu tamponul de recoltare.
BRMO	Rect	Introduceți tamponul de recoltare în anus sau treceți-l prin fecale. <i>Tamponul de recoltare trebuie să fie decolorat</i>

3. Deschideți tubul și introduceți tamponul de recoltare.
4. Rupeți tamponul de recoltare la punctul de rupere colorat.
5. Închideți capacul. Strângeți bine capacul pentru a preveni scurgerile.
6. Scrieți pe toate tuburile: numele dvs., data nașterii și data recoltării.
7. Sub aceste informații, lipiți eticheta pe tub cu locația în care a fost luat tamponul.

Completarea formularului (verde) pentru testarea microbiologică

- Datele pacientului (nume, data nașterii, adresa).
- Data recoltării.
- Dacă aveți o rană, bifați rana la rubrica „Materiale suplimentare” și precizați locația rănii.

Pregătirea pentru returnare a bețelor de bumbac și a formularului

- Așezați tampoanele de vată în buzunarele husei albe (material absorbant).
- Așezați husa albă în punga de siguranță și sigila-o cu banda adezivă (eliminați banda albă, apăsați pe ambele părți pentru lipire)
- Puneți punga de siguranță și formularul de cerere între suportul din carton din plicul de retur.
- Sigilați plicul de retur bandă adezivă (desprindeți banda argintie, apăsați pe ambele părți pentru lipire).

Puteți returna plicul în unul dintre următoarele moduri:

- Prin poștă (nu este necesară ștampila) sau
- Predați-l la ghișeu departamentului de colectare a sângelui din diferitele locații ale spitalului Albert Schweitzer sau
- Predați-l direct la RLM. (Adresă: RLM Dordrecht, Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht)